Nastavení IP parametri - Windows XP

1. Otevřete *Nabídku Start* a klikněte na *Ovládací panely*. Pokud máte nastavenou klasickou nabídku Start, otevřete *Nabídku Start* a klikněte na *Nastavení*, poté na *Síťová připojení* a pokračujte do bodu 4.



2. Klikněte na Připojení k síti a Internetu.





www.dragon.cz

3. Klikněte *Síť'ová připojení.*



4. Klikněte pravým tlačítkem na ikonku *Připojení k místní síti* (pokud máte více síťových karet musíte kliknout na tu, do které máte internet připojen) a klikněte na položku *Vlastnosti.*

| | Sec. 1 | S | And and a second | 14 100 | and and |
|-------|--|--|------------------|--------|-----------------------|
| | | | Sec. Sec. | | Thereas |
| | Charles of Voland | n Naturas United Naturalis Inder 😢 Stativ 🛄 * | | | - |
| 10 10 | | Staff racker repaidson the lot of internet | - | | |
| A' | 1 | | | | 22 |
| | Contractions | | | | |
| | Maracel k esidel aki Ukindo vonkendikatel | | | | |
| Start | Contract - Read - | Streadowni | | | 5.00000 (0.0000 11.0) |

5. V menu *Vlast11osti připojení k místní síti* klikněte na *Protokol sítě Imternet (TCP/IP)* a pak na položku *Vlastnosti*

|)becné Ověřování U | Jpřesnit | | |
|--|---|---|---|
| Připojit pomocí: | | | |
| Realtek RTL813 | Et Konfigurova | t | |
| Toto připojení používá | následující položk | dir. | |
| Klient sitë Micr | rosoft | -h. M | |
| Sdileni soubor | ru a tiskaren v siti etű technologie Oc | ch Microsoft | |
| Protokol sitë Ir | nternet (TCP/IP) | ~ | |
| | | | _ |
| Nainstalovat | Odinotalovat | Vlastnosti | |
| Popis | | | |
| Transmission Control protokol pro rozlehlé různými propojenými : | Protocol/Internet sítě, který umožňu sítěmi | Protocol. Výchozí je komunikaci mezi | |
| Po připojení zobrazit | tikonu v oznamov | ací oblasti | |
| Upozomit v případě | omezeného nebo | žádného připojení | |
| | | | |
| | | | |

6. Nastavte IP adresy podle Smlouvy o připojení

| Obecné Podporuje-li siť automatickou konfigura protokolu IP automaticky. V opačném p poradi správce sítě. | ici IP, je možné získat nastavení řípadě vám správné nastavení | | |
|--|---|--|--|
| Ziskat adresu IP ze serveru DHC | P automaticky | | |
| Použít následující adresu IP: | | | |
| Adresa IP: | 10 . 99 . 99 . 2 | | |
| Maska podsítě: | 255 . 255 . 255 . 252 | | |
| Výchozí brána: | 10 . 99 . 99 . 1 | | |
| Ziskat adiesu serveru DNS autor | salicky | | |
| Použít následující adresy serverů | DNS: | | |
| Upřednostňovaný server DNS: | 10 . 255 . 255 . 10 | | |
| Náhradní server DNS: | 10 . 255 . 255 . 20 | | |
| | Upřesnik OK Storno | | |